

1 Mise à jour de l'aide à l'écran

Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Pour s'assurer que votre [Aide] à l'écran est à jour avec les dernières informations, nous vous recommandons fortement de mettre votre téléviseur à jour avec le dernier fichier de mise à niveau logicielle du manuel d'utilisation.

Vous trouverez les fichiers sur le site www.philips.com/support.

Ce dont vous avez besoin

Avant de mettre à jour l'[Aide] à l'écran, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Un lecteur Flash USB vide. Le lecteur Flash USB doit être au format FAT ou DOS. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un PC avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archives qui prend en charge le format de fichier ZIP (par exemple, WinZip® for Microsoft® Windows® ou StuffIt® for Macintosh®).

Etape 1 : vérification de la version actuelle de l'aide sur votre téléviseur.

Avant de procéder à la mise à jour du composant [Aide], vérifiez le numéro de la version installée actuellement sur le téléviseur. Si la version du composant [Aide] installée sur le téléviseur est antérieure à la version disponible sur le site www.philips.com/support, téléchargez puis installez le fichier de la dernière mise à niveau logicielle du manuel d'utilisation.

- 1 Appuyez sur la touche .

- 2 Sélectionnez [Aide], puis appuyez sur la touche OK.
↳ L'aide à l'écran apparaît.
- 3 Sélectionnez **Caractéristiques du produit** > **Version de l'aide**, puis appuyez sur la touche OK.
- 4 Notez le numéro de la version.

Remarque

- Le numéro de la version se compose de 12 chiffres, le dernier indiquant la version de l'aide installée sur le téléviseur. Par exemple, si la version installée sur le téléviseur est « 3139 137 0358x », « x » représente la version du composant [Aide] installée actuellement.

Etape 2 : téléchargement du dernier fichier d'aide

- 1 Connectez le lecteur Flash USB vierge sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- 2 Sur votre ordinateur, créez un dossier nommé « **upgrades** » dans le répertoire racine du lecteur Flash USB.
- 3 À l'aide de votre navigateur Web, rendez-vous sur le site d'assistance Philips à l'adresse suivante : www.philips.com/support.
- 4 Sur le site, recherchez votre produit et repérez le fichier de mise à niveau logicielle du manuel d'utilisation de votre téléviseur. Le fichier (extension *.upg) est compressé dans un fichier d'archives *.zip.
- 5 Si la version du fichier disponible sur le site d'assistance Philips est ultérieure à celle du fichier installé sur votre téléviseur, enregistrez le fichier sur le lecteur Flash USB.

- 6 À l'aide d'un utilitaire d'archivage, extrayez le contenu du fichier *.zip dans le dossier « **upgrades** » du lecteur Flash USB.
↳ Le fichier **[Aide]** *.upg est extrait.
- 7 Déconnectez le lecteur Flash USB de l'ordinateur.

Etape 3 : mise à jour de l'aide



Avertissement

- N'éteignez pas le téléviseur ou ne déconnectez pas le lecteur Flash USB pendant la mise à jour.
- Si une coupure de courant survient au cours de la mise à jour, ne retirez pas le lecteur flash USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour du logiciel une fois le courant revenu.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, répétez la procédure. Si le voyant d'erreur clignote à nouveau, contactez le Service Consommateurs Philips.

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Connectez le lecteur Flash USB contenant le fichier « *.upg » sur le port USB du téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **▲**.
- 4 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.
↳ L'écran des mises à jour apparaît.
- 5 Sélectionnez le fichier **[Aide]** *.upg, puis appuyez sur la touche **OK**.
↳ Un message affiche l'état de la mise à jour. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la mise à jour, puis faites redémarrer le téléviseur.