

# Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

## Примечания:

- Последняя версия этого документа доступна на web-странице поддержки Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Для того, чтобы найти этот документ и связанные с ним файлы, укажите номер модели Вашего ТВ (например 32PF9956/12).

- Philips не несёт ответственности за любые проблемы, возникшие в связи с содержанием настоящего документа. Ошибки, о которых сообщено Philips, будут в кратчайшие сроки исправлены, и сообщение об этом помещено на странице поддержки.

## Введение

В настоящем документе описывается способ подготовки файла слайдовой презентации с фоновым звуковым сопровождением. Документ рассчитан на пользователей, имеющих навыки работы с техническими и программными средствами.

Чтобы начать презентацию, откройте файл слайдовой презентации в браузере просмотра контента телевизора.

- 1 Подключив карту памяти или USB-устройство, включите телевизор и нажмите кнопку  на пульте.
- 2 Зайдите в каталог со слайдовой презентацией (.alb) на устройстве памяти.
- 3 Выберите файл презентации и нажмите кнопку **OK**, чтобы начать просмотр.
- 4 Чтобы остановить просмотр, нажмите кнопку **OK**.

## Общие правила

- Презентация будет использовать простые ASCII-файлы на языке XML – это позволяет при их оформлении и редактировании ограничиться простейшими средствами.
- Все ссылки на сетевой контент должны представляться в виде глобальных адресов.
- Контент, записанный в памяти портативных носителей (ПН), глобального адреса не имеет, поэтому ссылки на него из презентаций на других ПН невозможны.
- В целях портативности презентация, записанная на ПН, может иметь ссылки ТОЛЬКО на тот же ПН. Ссылки в форме глобальных адресов могут вызвать ошибку, если ПН используется на технике, не подключенной к сети. Данная рекомендация, тем не менее, не является абсолютным запретом.
- Рекомендуется оформлять URL ссылок на содержимое ПН в форме относительного пути от директории, в которой хранится презентация. Этот путь включает в себя название устройства или накопителя ПН.

Также поддерживается указание пути в абсолютном формате.

- относительный формат: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
- абсолютный формат: USB1:\pictures1\foo\_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

## Общий формат

Для создания файла слайдовой презентации с расширением .alb (.ALB) применяется описанный ниже синтаксис и формат (простой ASCII-текст).

Примеры: slshow1.alb, summer\_holiday\_2004.ALB, test.alb, ...

Текстовый файл подчиняется следующему синтаксису:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

## Поддерживаемые XML-тэги

В нижеприведенной таблице описывается синтаксис XML-тэгов.

| Наименование тэга | Применение     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| philips-slideshow | обязательный   | Сигнатура (подпись) слайдовой презентации Philips с указанием версии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| title             | дополнительный | Заголовок списка воспроизводимых файлов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| audio             | дополнительный | Следующий за этим тэгом URL аудиофайлов задаёт фоновое музыкальное сопровождение презентации. Возможны ссылки только на отдельную музыкальную композицию или на список (.m3u и .pls). С другими видами ссылок озвучивание работать не будет. Если в ссылке указывается отдельная композиция, она будет воспроизводиться циклически. Если указан список, все записи воспроизводятся по очереди, после чего воспроизведение повторяется с начала списка. |
| slide-duration    | дополнительный | Время показа слайда по умолчанию (с кратностью 0,1 с). Поддержка этого тэга ТВ-приложениями необязательна. Приложение может поддерживать одну или несколько фиксированных длительностей. (В ТВ модели 32PF9956/12 поддержка не предусмотрена).                                                                                                                                                                                                         |
| slides            | обязательный   | Указывает слайды для воспроизведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| slide             | дополнительный | Указывает URL отдельного слайда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```