

# Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Avvertenza:

- la versione più recente del presente documento è visionabile sul sito web di assistenza Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Utilizzare il modello del Vs. televisore (ad es. 32PF9956/12) per poter acquisire ogni tipo di informazione e file simili.
- La Philips declina ogni responsabilità per problemi o inconvenienti sorti in merito all'interpretazione di tali informazioni. Eventuali errori riscontrati potranno essere riferiti a Philips che provvederà prontamente a rettificarli ed a pubblicarli sul sito web di assistenza.

## Cenni introduttivi

Seguendo le istruzioni del presente documento sarà possibile realizzare un Philips slideshow file con audio di sottofondo.

Si tiene comunque a precisare che il contenuto del presente documento è prevalentemente rivolto a tecnici e utilizzatori di software di un livello già progredito.

Per avviare lo slideshow aprire lo slideshow file nel Content Browser del Televisore.

- 1 Premere il tasto  del telecomando dopo aver inserito la scheda di memoria o il dispositivo USB ed acceso il televisore.
- 2 Richiamare lo slideshow file (alb) sulla memoria portatile.
- 3 Selezionare lo slideshow file e premere il tasto **OK** per avviare lo slide show.
- 4 Per arrestare lo slide show, premere il tasto **OK**.

## Regole generali

- Lo slideshow usa solo ASCII semplice della sintassi XML per agevolare la creazione e l'editing degli slideshow files mediante semplici tools.
- Ogni riferimento a contenuti della rete deve essere supportato dall'indirizzo globale degli stessi.
- Il contenuto in una Memoria Portatile (PM) è privo di indirizzo globale, ne consegue che il contenuto di una MP non potrà mai essere richiamata da uno slideshow, non essendo possibile realizzare salvataggi sulla PM.
- Per assicurare la portatilità, il salvataggio dello slideshow sulla PM potrà SOLO riferire il contenuto sulla PM. L'eventuale riferimento degli indirizzi globali potrà avere come conseguenza alcune inconsistenze se la PM viene utilizzata con un dispositivo CE non collegato in rete. Quest'ultima soluzione, per quanto non sia vietata, non viene però consigliata.
- Da privilegiare la URL riferente al contenuto PM che faccia uso del path con avvio da una directory in cui lo slideshow è stata salvato. Questo path deve includere il nome del dispositivo o del drive della PM.

Inoltre viene supportato il path assoluto al contenuto.

Il path relativo è: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...

Il path assoluto è: USB1:\pictures1\foo\_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

## Formato generale

Il formato e le sintassi seguenti saranno utilizzate per la realizzazione dello slideshow file (testo ASCII semplice) con l'estensione alb (ALB).

Esempi: slshow1.alb, summer\_holiday\_2004.ALB, test.alb, ...

Questa è la sintassi per creare il text file.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

## XML-tags supportati

La tavola seguente offre una descrizione della sintassi XML.

Nome del tag	Utilizzo	Descrizione
philips-slideshow	obbligatorio	Firma dello slideshow Philips con indicazione della versione.
title	facoltativo	Il titolo della playlist.
audio	facoltativo	L'URL audio linkata assicura la riproduzione della musica in sottofondo durante lo slideshow. Un pezzo di canzone o playlist (m3U & pls) sono gli unici riferimenti audio validi. Altri riferimenti non sono validi per realizzare tale riproduzione. Se un brano viene richiamato, la canzone sarà ripetuta all'infinito. Se richiamata, la playlist sarà riprodotta in sequenza e ripetuta alla fine della playlist.
slide-duration	facoltativo	Il visualizzatore dell'indicazione della riproduzione default (in 0,1 secondi) di uno slide. L'applicazione TV non necessariamente supporta questo tag. L'applicazione TV puo' forzare l'uso di uno o più display times predefiniti. (non supportati dal TV set 32PF9956/12)
slides	obbligatorio	Identifica gli slides da visionare.
slide	facoltativo	Identifica la URL dello slide individuale.

## Esempio

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```