

1 Оновлення екранної довідки

Компанія Philips намагається постійно вдосконалювати свою продукцію. Щоб забезпечити оновлення екранної програми [Довідка] найновішою інформацією, наполегливо радимо оновити програмне забезпечення телевізора за допомогою найновішого файлу оновлення посібника користувача. Файли можна отримати на сайті www.philips.com/support.

Що потрібно?

Для оновлення програми [Довідка] знадобиться:

- Порожній USB-накопичувач. USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи FAT або DOS. Не використовуйте жорсткий диск USB.
- Комп'ютер із доступом до Інтернету.
- Програма архівування, яка підтримує формат файлу ZIP (наприклад, WinZip® для Microsoft® Windows® або Stuffit® для Macintosh®).

Дія 1. Перевірте поточну версію довідки телевізора

Перед оновленням програми [Довідка] перевірте, яка версія встановлена на телевізорі зараз. Якщо номер версії програми [Довідка] на телевізорі менший, ніж версії, наявної на сайті www.philips.com/support, завантажте і встановіть найновіший файл оновлення посібника користувача.

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть [Довідка], після чого натисніть **OK**.
↳ З'явиться екранна довідка.
- 3 Виберіть пункт **Технічні дані > Розміри**, після чого натисніть **OK**.
- 4 Перейдіть до останньої сторінки розділу і занотуйте номер версії.



ПриміткаПримітка

- Номером версії є 12-значне число, де останній символ вказує на номер версії довідки, встановленої у телевізорі. Наприклад, якщо версія ПЗ на телевізорі "3139 137 0358x", то "x" означає версію програми [Довідка], встановленої на цей час.

Дія 2. Завантажте найновіший довідковий файл

- 1 Встановіть порожній USB-накопичувач у роз'єм USB комп'ютера.
- 2 На ПК у кореневому каталозі USB-накопичувача створіть папку з назвою "upgrades".
- 3 Відкрийте у браузері веб-сайт підтримки користувачів Philips: www.philips.com/support.
- 4 На сайті виберіть свою модель телевізора і знайдіть найновіший файл оновлення посібника користувача для неї. Файл оновлення (файл "*.upg") стиснено в архів "*.zip".
- 5 Якщо номер версії файлу на веб-сайті підтримки користувачів більший за номер версії довідки на телевізорі, збережіть файл на USB-накопичувач.
- 6 За допомогою програми стиснення даних видобудьте вміст файлу "*.zip" до папки "upgrades" на USB-накопичувачі.

↳ Відбудеться видобування файлу
"*.urg" **[Довідка]**.

7 Відключіть USB-накопичувач від комп'ютера.

Дія 3. Оновіть довідку



Попередження

- Під час оновлення не вимикайте телевізор і не виймайте USB-накопичувач.
- Якщо під час оновлення стається збій в електропостачанні, не від'єднуйте USB-накопичувач від телевізора. Телевізор продовжить оновлення відразу ж після відновлення електропостачання.
- Якщо під час оновлення виникає помилка, спробуйте ще раз. Якщо помилка виникає знову, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.

1 Увімкніть телевізор.

2 Підключіть USB-накопичувач із файлом *.urg до роз'єму USB на телевізорі. Відключіть від телевізора всі інші пристрої USB.

3 Натисніть **▲**.

4 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри прогр. забезп.]** > **[Локальні оновлення]**.
↳ З'явиться екран оновлень.

5 Відшукайте файл *.urg для програми **[Довідка]** і натисніть **ОК**.
↳ З'явиться повідомлення про стан оновлення. Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити оновлення, і перезапустіть телевізор.