

Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Megjegyzések:

- Ennek a dokumentumnak az utolsó verziója a „Philip-Támogatás” web-oldalon érhető el. (www.philips.com/support) Ahhoz, hogy meg tudja találni ezt a dokumentumot és a vele kapcsolatos fájlokat, adja meg az Ön TV-készülékének típusszámát (például 32PF9956/12).
- A Philips semmiféle olyan problémáért nem vállalja a felelősséget, amely a jelen dokumentum tartalmával kapcsolatosan merült fel. Azok a hibák, amelyekről értesítették a Philips-et, a legrövidebb időn belül kijavításra kerülnek, és az erre vonatkozó értesítés a támogató oldalon meg fog jelenni.

Bevezetés

Ebben a dokumentumban ismertetésre kerül a Philips, hanggal kísért dia-bemutató előkészítésének módja.

A dokumentum olyan felhasználók számára készült, akik gyakorlattal rendelkeznek technikai és program-eszközökkel végzett munkák területén.

Ahhoz, hogy megkezdhesse a bemutatót, nyissa meg a dia-prezentációs fájlt a TV-készüléke Tartalom Böngészőjében (Content Browser).

- 1 Csatlakoztatva a memóriakártyát vagy az USB-berendezést, kapcsolja be a TV-készüléket és nyomja meg az  gombot a távirányítón.
- 2 Lépjen be a dia-prezentációk (.alb) könyvtárába a hordozható memóriaegységben.
- 3 Jelölje ki a bemutatótandó fájlt és nyomja meg az **OK** gombot a bemutató indításához.
- 4 A bemutató leállításához nyomja meg az **OK** gombot.

Általános szabályok

- A bemutatók egyszerű ASCII-fájlokban kerülnek megírásra XML nyelven, ez lehetővé teszi a megszerkesztésüknél az egyszerű eszközök használatát.
- A hálózati tartalomra vonatkozó minden hivatkozást globális címzés formájában kell megadni.
- A hordozható memóriaegységek (PM) memóriájába beírt tartalom globális címmel nem rendelkezik, ezért hivatkozás azokra más PM-eken végzett prezentációkból nem lehetséges.
- A hordozhatóság védelmében a PM-en tárolt prezentáció CSAK ugyanezen a PM-en rendelkezhet hivatkozásokkal. A globális cím formájában megadott hivatkozások hibát eredményezhetnek abban az esetben, ha a PM-et a hálózathoz nem csatlakoztatott készülékkel használják. Ez a javaslat, mindezek ellenére, nem jelent kifejezett tiltást.
- A PM tartalmára vonatkozó URL hivatkozásokat ajánlott viszonylagos (relatív) út formájában ajánlott megadni attól a könyvtártól, amelyben a prezentáció található. Ez az út tartalmazza a PM eszköz vagy meghajtó nevét.

Úgyszintén támogatottak a fenti utak abszolút formátumban megadva.

- relatív formátum: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...

- abszolút formátum: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Általános formátum

.alb kiterjesztésű (.ALB) dia-prezentációs fájl létrehozásához felhasználásra kerül az alább ismertetett szintaxis és formátum (egyszerű ASCII-szöveg).

Példák: slshow.l.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

A szövegfájl az alábbi szintaxis alá van rendelve:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Támogatott XML-tag -ek

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül az XML-tag -ek szintaxisa.

A tag megnevezése	Alkalmazás	Leírás
philips-slideshow	kötelező	A Philips dia-prezentáció szignója a verzió feltüntetésével.
title	szabadon választható	A lejátszandó fájlok listájának fejléce.
audio	szabadon választható	Az ez után a tag után következő audió-fájl URL biztosítja a prezentáció zenei aláfestését. Hivatkozások csak különálló zenei kompozíciókra lehetnek, vagy pedig a listára (.m3u és .pls). Egyéb hivatkozásokkal a hangosítás nem fog működni. Abban az esetben, ha a hivatkozásban különálló kompozíció szerepel, az ciklikus formában kerül lejátszásra. Ha a listát tünteti fel, egymás után minden felvétel lejátszásra kerül, majd pedig a lejátszás ismétlődik a lista elejétől.
slide-duration	szabadon választható	A dia alapértelmezett (0,1 másodpercenkénti) megjelenítési időtartama. A TV-alkalmazásoknak nem okvetlenül kell támogatniuk ez e tag-et. Az alkalmazás támogathat egy vagy több meghatározott megjelenítési időtartamot. (A 32PF9956/12 sorozathoz tartozó TV-készülékekben a támogatás hiányzik.)
slides	kötelező	Azonosítja a bemutatandó diákat.
slide	szabadon választható	Azonosítja az egyedi dia URL-jét.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```