

# 1 Aktualisieren des elektronischen Benutzerhandbuches

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Zu sicherzustellen, dass Ihr elektronisches Benutzerhandbuch auf dem neuesten Stand ist, empfehlen wir eindringlich, Ihr Home Entertainment-System mit dem aktuellen elektronischen Benutzerhandbuch zu aktualisieren.

Elektronische Benutzerhandbücher stehen unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) zur Verfügung.

## Was wird benötigt?

Bevor das elektronische Benutzerhandbuch aktualisiert werden kann, vergewissern Sie sich, dass Sie über Folgendes verfügen:

- ein leeres USB-Flash-Laufwerk. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- ein PC mit Internet-Zugang.
- ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder Stuffit® für Macintosh®).

## Schritt 1: Überprüfen der momentanen Version des elektronischen Benutzerhandbuchs

Bevor Sie das elektronische Benutzerhandbuch aktualisieren, überprüfen Sie die momentane Version, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist. Wenn die Version des elektronischen Benutzerhandbuchs auf Ihrem Home Entertainment-System niedriger ist als die unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) verfügbare Version, laden Sie das aktuelle elektronische Benutzerhandbuch herunter, und installieren Sie es.

- 1 Drücken Sie **⬆** (Home).
- 2 Wählen Sie **[Einrichtung]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Erweiterte Einri.] > [Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

### Hinweis

- Die letzten zwei Ziffern zeigen die Version des elektronischen Benutzerhandbuchs an, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist. Wenn die Version auf Ihrem Home Entertainment-System beispielsweise "Subsystem SW: 35-00-00-05" lautet, steht "05" für die Version des momentan installierten Benutzerhandbuchs.

---

## Schritt 2: Herunterladen des aktuellen elektronischen Benutzerhandbuchs

- 1 Schließen Sie das leere USB-Flash-Laufwerk an einem USB-Anschluss an Ihrem PC an.
- 2 Rufen Sie in Ihrem Webbrowser [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) auf.
- 3 Suchen Sie auf der Philips Support-Website Ihr Produkt, und klicken auf "Software und Treiber". Suchen Sie dann das elektronische Benutzerhandbuch. Das elektronische Benutzerhandbuch ist als \*.zip-Archiv verfügbar.
- 4 Wenn das elektronische Benutzerhandbuch auf der Philips Support-Website eine höhere Version ist, als das auf Ihrem Home Entertainment-System installierte elektronische Benutzerhandbuch, speichern Sie die .zip-Datei im Stammverzeichnis Ihres USB-Flash-Laufwerks.
- 5 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei im Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks.
  - » Eine Datei namens "HTSxxxxeDFU.zip" wird im Ordner "\UPG" auf Ihrem USB-Flash-Laufwerk extrahiert. Dabei steht "xxxx" für die Modellnummer Ihres Home Entertainment-Systems.
- 6 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom PC.

---

## Schritt 3: Aktualisieren des elektronischen Benutzerhandbuchs



### Warnung

- Schalten Sie das Home Entertainment-System nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht während des Updates.
- Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, darf das USB-Flash-Laufwerk nicht vom Home Entertainment-System getrennt werden. Das Home Entertainment-System setzt die Aktualisierung fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, falls der Fehler erneut auftritt.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der heruntergeladenen Datei (elektronisches Benutzerhandbuch) an den USB-Anschluss des Home Entertainment-Systems an.
- 3 Drücken Sie **Home**.  
Stellen Sie Folgendes sicher:
  - Es befindet sich keine Disc im Disc-Fach Ihres Home Entertainment-Systems, und
  - das Disc-Fach ist geschlossen.
- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung **[3]**, **[3]**, **[8]**.
  - » Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts, um die Aktualisierung zu bestätigen. Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein.  
Wenn es sich nicht automatisch wieder einschaltet, trennen Sie das Netzkabel für ein paar Sekunden, und schließen Sie es dann wieder an.
- 5 Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Home Entertainment-System.