

Обновление экранной Справки

Компания Philips постоянно работает над улучшением своих изделий. Чтобы быть уверенным в том, что ваша экранная Справка содержит всю новейшую информацию, обновите свой домашний кинотеатр последней версией экранной Справки.

Новейшую версию файла Справки можно загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.

Что вам потребуется

- Флэш-накопитель USB с объемом свободного места не менее 35 МБ. Устройство USB должно быть отформатировано в системе FAT or NTFS. Не используйте жесткий диск USB.
- Компьютер с доступом к Интернету.
- Программа-архиватор должна поддерживать формат ZIP (например, программа WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).

Шаг 1. Проверка текущей версии Справки

Проверьте текущую версию экранной Справки, установленной в домашнем кинотеатре. Если версия файла справки старше, чем версия, доступная на веб-сайте www.philips.com/support, загрузите и установите новейшую версию экранной справки.

Последние две цифры обозначают версию экранной Справки, установленной в домашнем кинотеатре. Например, если на домашнем кинотеатре установлена версия "Subsystem SW: 35-00-00-05", цифры "05" обозначают текущую версию экранной Справки.

- 1 Нажмите **⬆** (**Основное меню**).
- 2 Выберите [**Настройка**], а затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите [**Доп.**] > [**Инф. о версии**], а затем нажмите **ОК**.

Шаг 2. Загрузка новейшей версии экранной Справки.


- 1 Подключите устройство USB к компьютеру.
- 2 В браузере перейдите на веб-сайт www.philips.com/support.
- 3 Найдите свое изделие на веб-сайте поддержки Philips, нажмите **Руководства пользователя** и выберите раздел **Обновление ПО пользователем вручную**.
 - » Файл обновления Справки имеет формат ZIP-архива.
- 4 Сохраните zip-файл в корневой каталог флэш-накопителя USB.
- 5 Используя программу-архиватор, извлеките файл обновления Справки в корневой каталог флэш-накопителя USB.
 - » Файл HTSxxxxxDUFU.zip будет извлечен в папку **UPG_ALL** на флэш-накопитель USB; "xxxx" означает номер модели домашнего кинотеатра.
- 6 Отсоедините устройство USB от компьютера.

Шаг 3. Обновление экранной Справки.



Внимание

- Перед подключением флэш-накопителя USB к домашнему кинотеатру убедитесь в отсутствии диска в отделении и закройте его.

- 1 Включите телевизор.
- 2 Подключите флэш-накопитель USB с загруженным файлом к домашнему кинотеатру.
- 3 Нажмите  (**Основное меню**).
- 4 Введите **338** при помощи пульта дистанционного управления.
 - » Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора. Не выключайте домашний кинотеатр и не отсоединяйте флэш-диск USB во время обновления.
- 5 Отсоедините флэш-накопитель USB от домашнего кинотеатра.



Предупреждение

- Если в ходе обновления произойдет сбой питания, не отключайте флэш-накопитель USB от домашнего кинотеатра.
- Если во время обновления возникнет ошибка, повторите процедуру. Если ошибка повторится, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.